

Contrôle PUMA

Dossier d'exploitation technique


11/02/2022

Version	Date	Objet de la version
1.0	12/02/2022	Rédaction
1.1	16/02/2022	MAJ BDD, CLOE, ajout utilisateur Orchestator
2.0	15/06/2022	MAJ consommateurs + Maj firefox/edge
2.1	27/10/2022	Divers modifications + MAJ DGFIP
2.2	10/11/2022	Ajout Storage bucket Screenshot
2.3	19/12/2024	Mise a jour des assets / storage buckets
2.4	26/02/2024	Ajout PUMA-00-PrepareQueue


Composants

- Postes Robots physiques ou virtuels (au moins 5) (requirements : <https://docs.uipath.com/installation-and-upgrade/docs/robot-hardware-and-software-requirements>)
- UiPath Robot minimum 20.10.9 (<https://download.uipath.com/versions/20.10.9/UiPathStudio.msi>)
- ODBC PostgreSQL35W Unicode (<https://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/>)
- Composant [REDACTED] pour le portail agent
- Progrès
- CLOE (doit être lancé par défaut a l'ouverture de la session)
- Firefox avec le plugin UiPath
- Edge avec le plugin UiPath
- Une base postgres [REDACTED]

Configuration

Utilisateurs Orchestrator

Veillez définir la résolution d'écran pour chaque utilisateur dans l'orchestrator



Robot Settings

Logging Level
☐ Information

Allow Development Logging
☐ Yes ☒ No

Login To Console
☐ Yes ☒ No

Resolution Width *

Resolution Height *

Resolution Depth

Font Smoothing
☐ Yes ☒ No

Auto Download Processes
☐ Yes ☒ No

ODBC 32bits

PostgreSQL35W 32 bits PostgreSQL Unicode

PostgreSQL Unicode ODBC Driver (psqlODBC) Setup

Data Source	PostgreSQL35W	Description	
Database	puma	SSL Mode	disable
Server		Port	
User Name		Password	

Options

Voir le sqlSchema et configurer le ODBC en fonction de votre base il doit **TOUJOURS** avoir comme nom PostgreSQL35W

Progrès

Etre configurer en production

Pour le 44 le INI config de PROGRES :

Accès a l'UGE

CLOE

Etre en production

Serveurs (Production)...	✓ Production
Aide	Formation


Avoir les droits lectures/écritures sur C:\APPLINAT\CLOE\data\external

Acrobat Reader

Mettre acrobat Reader en programme de lecture par défaut des fichiers .pdf

Veuillez pré configurer Acrobat Reader pour qu'il n'y ait pas de pop-up a l'ouverture d'un fichier PDF

Exécution



Il y a 3 étapes pour le contrôle PUMA et il y a 5 robots différents a lancer :

Le PUMA-00-PrepareQueue

A lancer avant le début de chaque étape, permet de vider les files d'attentes des items sans supprimer la queue (attention a désactiver les triggers avant de le lancer)

Le PUMA-02-DispatcherDGFIPAnalyse/ PUMA-02-DispatcherAnalyse

- Le PUMA-02-DispatcherDGFIPAnalyse/PUMA-02-DispatcherAnalyse2023 est à lancer pour les 3 étapes une seule fois (il va récupérer les dossiers à traiter et remplir la file d'attente)

Le PUMA-03-PerformerAnalyse

- Les non-consomphants / non-consomphants / DGFIP
 - Le PUMA-03-PerformerAnalyse est à lancer jusqu'à épuisement de la file d'attente PUMA, il va faire les recherches de justificatifs, il est conseillé de le lancer de 16h à 8h

Le PUMA-04-PerformerExploitation

- Les non-consomphants / non-consomphants / DGFIP
 - Le PUMA-04-PerformerExploitation est à lancer jusqu'à épuisement de la file d'attente PUMAMAJ, il va remplir la condition de résidence dans PROGRES, faire l'envoi de courrier CLOE ainsi que la MAJ du dossier dans ING+, doit être exécuté au heure d'ouverture de PROGRES

Le PUMA-05-PerformerCloture

- Les non-consomphants / non-consomphants / DGFIP
 - Le PUMA-05-PerformerCloture est à exécuter qu'en étape 3, il va invalider la carte vitale et muter le dossier dans l'uge [REDACTED]

Cadencement des dossiers

- Pour les consommateurs / non-consommateurs
 - 1^{er} étape à J0
 - 2^{ème} étape à J+60
 - 3^{ème} étape à J+45
- Pour les contrôles DGFIP
 - 1^{er} étape à J0
 - 2^{ème} étape à J+30
 - 3^{ème} étape à J+45

Cadencement de l'exécution

PUMA-02-DispatcherAnalyse/PUMA-02-DispatcherDGFIPAnalyse est à exécuter 1 fois par étape (1sec par dossiers environ)

PUMA-03-PerformerAnalyse est à exécuter de 16h à 7h45 (+20 dossiers par h)

PUMA-04-PerformerExploitation est à exécuter de 8h à 15h45 (+100 dossiers par h) à ne pas exécuter le weekend

Assets

Les assets nécessaires pour le contrôle PUMA :

[REDACTED]

Les noms des CPAM/CAF/MSA doivent être **exactement** comme dans EOPPS (sensible à la casse et au accent)

Storage Bucket

Organisme_Contexte Applicatif

Créer un storage bucket avec comme nom « Organisme_Contexte Applicatif » pour mettre les .ini

☐	FILE FULL PATH
☐	PROGRES.CAISSE.ini
☐	PROGRES.IP_PROGR.ini
☐	PROGRES.Parpost.ini

PUMA_Rapport

Créer un storage bucket pour les rapports avec comme nom PUMA_Rapport

PUMA_Screenshot

Créer un storage bucket pour les screenshots avec comme nom «PUMA_Screenshot »

Lorsqu'il y a une App exception screenshot est pris et est uploadé dans le storage bucket

Les files d'attente

- Pour les non-consomphants / consommateurs / DGFIP (tout est regroupé dans la même file d'attente)

Name * PUMA	Name * PUMAMAJ	Name * PUMAMutation
Description	Description	Description
Unique Reference ☒ Yes ☐ No	Unique Reference ☐ Yes ☒ No	Unique Reference ☒ Yes ☐ No
Max # of retries 30	Max # of retries 3	Max # of retries 5